

Vaciar la CACHÉ del Navegador

En primera instancia informar que gracias al caché, el navegador no tiene que cargar las páginas cada vez que las visitamos ya que están en el disco duro. De este modo se acelera la navegación, especialmente si visitamos una misma página varias veces.

Antes de vaciar la caché de navegador, podemos probar a recargar la pagina sin hacer uso de la misma mediante las teclas **Ctrl+F5** (como hemos indicado se trata de recargar la pagina, por lo que debemos tenerla previamente cargada en el navegador para realizar este procedimiento).

Si aun así le sigue sin cargar correctamente, puede vaciar la caché del navegador junto con la de resolución DNS. A continuación le indicamos como vaciar la caché en los principales navegadores:

En Mozilla Firefox:

Haga clic en el menú > 'Herramientas', situado en la parte superior del navegador y seleccione 'Opciones'.

- 1. Haga clic en 'Avanzado' y seleccione la pestaña de 'Red'.
- 2. Haga clic en 'Limpiar ahora' junto a 'Archivado en modo sin conexión'.
- 3. Haga clic en 'Aceptar'.

Opciones		_	_	_	_	
	۵. رو		6		÷	
Principal Pestañ	ias Contenido	Programas	Privacidad	Seguridad	Avanzado	
General Red Actu	ializar Cifrado					
Conexión						_
Configurar cómo	o Firefox se conect	a a Internet		C	onfiguración	•
Archivado de mo	odo sin conexión –					
Usar <u>h</u> asta	50 🗘 MB de esp	acio para la ca	ché		Limpiar ahora	
🗹 Avisarme si	un si <u>t</u> io solicita gua	ardar datos par	a uso sin cone	xión	E <u>x</u> cepciones	
Los siguientes s conexión:	itios web tienen da	tos guardados	para el uso en	modo sin		
					Eļiminar	
			Aceptar	Cancela	ar Ayu	įda

Si aun así le sigue sin funcionar, puede probar a eliminar todos los archivos temporales de internet, dirigiéndose a "Herramientas", 'Limpiar datos privados'. Marcar todo excepto 'Contraseñas guardadas'.

😺 Limpiar datos privados 📃 🗖 🔀
Vaciar ahora los siguientes elementos:
🗹 Historial de navegación
☑ Historial <u>d</u> e descargas
Eormularios guardados e historial de búsquedas
⊠ C <u>a</u> ché
☑ <u>C</u> ookies
Datos de sitios web sin conexión
Contraseñas guardadas
✓ Sesiones activas
Limpiar datos privados ahora Cancelar

En Internet Explorer:

Haga clic en el menú 'Herramientas' situado en la parte superior del navegador y seleccione 'Opciones de Internet'.

- 1. Haga clic en la pestaña 'General', situada en la parte superior del cuadro de diálogo.
- 2. Haga clic en 'Eliminar archivos' en 'Archivos temporales de Internet'.
- 3. Seleccione 'Eliminar todo el contenido sin conexión' marcando la casilla correspondiente.
- 4. Haga clic en 'Aceptar'.

Opciones de :	Interne	et			? 🛛
Canaviana	-	Decarac		Oncies	non nunnandan
Conexione		Program	35 Duit	opcioi Copcioi	
General	56	eguridad	Priv	/acidad	Concenido
Página princip	əl ——				
en en	Para crear pestañas de página principal, escriba cada dirección en una línea independiente.				oa cada dirección
h	tp://www	w.busca7.com	d.		* •
<u>U</u> sar ad	tual	U <u>s</u> ar predet	erminada	a Usar p	ágina en <u>b</u> lanco
Historial de e>	ploraciór	ı			
🔶 Elir gu	nine arch ardadas (ivos temporal e información	es, histor de formu	rial, cookies, Iarios web.	contraseñas
			Elimi	nar	C <u>o</u> nfiguración
Búsqueda –					
Ca	mbie las (squeda,	opciones pred	etermina	das de	Co <u>n</u> figuración
Pestañas					
Ca se	mbie la fo muestrar	orma en que la n en las pestai	is página ĩas.	s web	Configu <u>r</u> ación
Apariencia					
Colores		<u>I</u> diomas	Eu	entes	<u>A</u> ccesibilidad
		Ace	ptar	Cancela	ar Apli <u>c</u> ar

En Mozilla y Netscape:

- 1. Haga clic en el menú 'Editar' en la parte superior de su navegador y seleccione 'Preferencias'.
- 2. Haga clic en el signo '+' que aparece junto a 'Avanzadas'.
- 3. Seleccione 'Caché' en 'Avanzadas'.
- 4. Haga clic en 'Vaciar caché'.
- 5. Haga clic en 'Aceptar'.

Preferencias	
Categoría	Caché
 Navigator Composer Privacidad y seguridad Avanzadas Scripts y plugins Navegación con te Caché Proxies Config. de HTTP Inst. de software Rueda del ratón Sistema 	Configuración de la caché La caché mantiene en su disco duro copias de las páginas web visitadas frecuentemente (aunque al pulsar Recargar siempre se mostrará la última versión de una página). Caché: 50 MB Vaciar caché Carp. caché: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ANONIMO\DATOS DE Elegir carpeta Los archivos de la caché serán guardados en una subcarpeta llamada "Cache" del directorio que especifique. Debe reiniciar Mozilla para que los cambios tengan efecto. Comparar la página de la caché con la página de la red: O Una vez por sesión O Cuando la página ha caducado Nunca Precarga de enlaces Precargar las páginas web cuando no se efectúe otra operación, de manera que los enlaces en las páginas web diseñadas para ello puedan cargarse más rápido.
	Aceptar Cancelar Ayuda

En Netscape seleccionaremos "Vaciar caché de memoria":

F	Preferencias		×
	Categoría	Caché	1
	 Apariencia Navigator Composer Correo/Grupos de not Instant Messenger ICQ Privacidad & seguridad ⇒ Avanzadas -Secuencias de co -Caché -Proxy -Conexiones de re -Instalación de soft -Rueda del ratón -System Desconexión y espaci 	Definir opciones de caché El caché conserva en el disco duro copias de las páginas web que visita con frecuencia. Esto permite reducir el tiempo de conexión a Internet. (Si hace clic en Recargar, aparecerá siempre la última versión de la página.) Caché de memoria([): 4096 KB Vagiar caché de memoria Caghé de disco: 50000 KB Vaciar caché de disco Carpeta de caché de disco: C:\DOCUMENTS AND § Elegir carpeta Los archivos de caché se almacenarán en una subcarpeta llamada "Caché" del directorio especificado. Reinicie Netscape para que los cambios surtan efecto. Compara la página en caché con la página © Cada vez que veo la página @ Cuando caduca la página © @ Una vez por sesión Nunca	
		Aceptar Cancelar Ayuda)

En Safari:

- 1. Abra el menú 'Edición' en la barra de herramientas de su navegador.
- 2. Seleccione 'Vaciar caché'.
- 3. Haga clic en 'Vaciar' en el cuadro de diálogo.

Archivo	Edición Visualización Historia	al Favoritos	Ventana	Ayuda
< >	Deshacer			Ctrl+Z
m A	Rehacer		Ctrl+S	hift+Z
	Cortar			Ctrl+X
	Copiar			Ctrl+C
	Pegar			Ctrl+V
	Eliminar			Del
	Seleccionar todo			Ctrl+A
	Autorrelleno de formulario	Ctrl+S	hift+A	
	Buscar		•	
	Ortografía y gramática)
	Navegación privada			
	Restaurar Safari			
	Vaciar caché		Ctrl	+Alt+E
	✓ Bloquear ventanas de aparición	automática	Ctrl+S	hift+K
	Preferencias			Ctrl+,

Caché de resolución DNS

Puede que tengamos otro tipo de caché en nuestro ordenador que hace referencia a la resolución DNS y que podemos vaciar de la siguiente forma:

En Windows:

Debe dirigirse a Inicio - Ejecutar y escribir el comando "cmd" (sin las comillas) y pulsar "Aceptar". En la consola de comandos escriba "ipconfig /flushdns". Si el comando se ha ejecutado correctamente le debería aparecer: "Se vació con éxito la caché de resolución de DNS."



En MAC:

El comando a ejecutar en un terminal es: lookupd -flushcache. En el caso de las nuevas versiones (Leopard), es posible que deba utilizar dscacheutil -flushcache.

En Linux:

En Linux, para eliminar la caché de resolución DNS deberemos restablecer el demonio "nscd". Para ello utilizaremos el comando `/etc/init.d/nscd restart`, en un terminal SSH.

Para obtener mas información sobre Navegadores : <u>http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web</u>

